



Pronestor Display



Pronestor Display

Modul 7

Tekniske krav & Installation – Pronestor Display

Side 7.0 – 7.4

En vejledning i alle de nødvendige forberedelser før installationen af Pronestor Display.

On-premise installationer

- Server opsætning og konfiguration (Web server) [Side 7.1](#)
 - Generelle server krav
 - Server forberedelser
- Installation af Pronestor Display software [Side 7.2](#)
- Installation af Pronestor Display Licens [Side 7.2](#)

On-premise installationer og hostede løsninger

- Forberedelse af dit kalendersystem til Pronestor Display [Side 7.3 - 7.4](#)
 - Pronestor Room & Catering
 - MS Exchange
 - Google Apps for Business
 - Andet (XML fil format)
- Forbindelse til et kalendersystem [Side 7.4](#)



Pronestor Display

Modul 7 – Server opsætning og konfiguration (Web server)

Pronestor Display er en web-baseret software løsning, som installeres på en web server – enten on-premises eller hosted af Pronestor. Løsningen kan konfigureres til at hente data fra forskellige kalendersystemer.

Løsningen viser mødeaktiviteter på skærme i receptioner, i større mødeområder, på mindre skærme ved hvert mødelokale eller på mobile enheder.

- **Generelle Server krav:**

- Pronestor Display kræver installation på en web server (IIS)

Installationen kræver ikke en dedikeret hardware server. Den kan køre på en virtuel server.

Bemærk venligst at Pronestor Display IKKE kræver installation på Exchange serveren.

- **Server forberedelser:**

Før du installerer Pronestor Display skal følgende funktioner være aktiverede på web serveren

- Roles: IIS, Application server, asp.net
- Features: Microsoft .NET framework

Mere information på Pronestors hjemmeside. Gå til : [Technical Requirements - Pronestor Display](#)



Pronestor Display

Modul 7 – Installation af Pronestor Display software og licens

- **Installation af Pronestor software**

Pronestor Display softwaren leveres af Pronestor og kommer som et download link til en .zip file.

- Download filen til web serveren.
- Udpak filen og kør Pronestor Display installationsprogrammet.

Bemærk: Kør installationsfilen som Administrator i en 'Command Prompt'.

Mere information på Pronestors hjemmeside: Gå til: [Installation- Pronestor Display](#)

- **Installation af Pronestor Display licens**

Pronestor Display licensen leveres af Pronestor og kommer som en .zip fil.

- Udpak filen og gem den.
- Gå til Settings/License i Pronestor Display løsningens administrationsmodul.
- Klik på 'Insert license' og indsæt licens filen her.

Din Pronestor Display løsning er nu klar til opsætning.

Mere information på Pronestors hjemmeside. Gå til: [Installation- Pronestor Display](#)



Pronestor Display

Modul 7 – Forberedelse af dit kalendersystem til Pronestor Display

- **Pronestor Room**

- Opret en konto i Pronestor Room.

Denne konto vil blive brugt i Pronestor Display for at få adgang til data i Pronestor Room. Kontoen vil stå som mødedejer på alle spontane møder, der laves direkte på en skærm i Pronestor Display.

Kontoen skal oprettes med 'Facility Manager' rolle. For oprettelse og opsætning følg dette link til vores hjemmeside:

[Pronestor Room – Permissions](#)

- **MS Exchange**

- Opret en Exchange mailbox bruger.

Denne bruger vil blive brugt til at forbinde og tilgå data i MS Exchange. For oprettelse og opsætning følg dette link til vores hjemmeside: [MS Exchange – Permissions](#)

- **Google Apps for Business**

- Opret en Service Account i Google Apps.

Denne Service Account vil blive brugt i Pronestor Display for at forbinde og tilgå data i Google Apps. For oprettelse og opsætning følg dette link til vores hjemmeside: [Google Apps - Permissions](#)



Pronestor Display

Modul 7 – Forbindelse til et kalender system

Forberedelse af dit kalendersystem (*Fortsat...*)

- XML fil format
 - Pronestor Display virker også med andre kalendersystemer (kun visning – ingen interaktive funktioner tilgængelige). Data trækkes fra kalendersystemet og fødes i Pronestor Display via en XML fil. Følg venligst linket til Pronestors hjemmeside for at kreere det rigtige XML fil format: [XML file format](#)
- Opret forbindelse mellem Pronestor Display og et kalendersystem (både on-premises og hosted løsninger)

Når du åbner Pronestor Display første gang vil et 'Account Creation' vindue blive vist. Here vælger du det rigtige kalendersystem og administrator oplysninger. Klik på 'create'.

 - Pronestor Room
 - MS Exchange
 - Google Apps for Business
 - Andet (Ingen interaktive funktioner tilgængelige...)

Mere information om hvordan du forbinder Pronestor Display til et kalendersystem på Pronestors hjemmeside.

Gå til: [Pronestor Display – Connecting to a calendar system](#)

